



# MultiBase Cosmos

## Activación y desactivación de licencias

*En este documento se detallan los pasos que deberá seguir el usuario para activar o desactivar las licencias de Cosmos.*

**BASE100**

BASE 100, S.A.  
[www.base100.com](http://www.base100.com)

## Índice

<b>1. ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DE COSMOS EN MODO AUTOMÁTICO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DE COSMOS EN MODO MANUAL .....</b>	<b>4</b>
2.1 ACTIVACIÓN DE LA LICENCIA .....	5
2.2 DESACTIVACIÓN DE LA LICENCIA .....	5

© Copyright BASE 100, S.A. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida ni transmitida por medio alguno sin permiso previo por escrito del titular del copyright. Todos los productos citados en este documento son marcas registradas o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.


[NTCOactivacionydesactivacionlicencias]

## 1. Activación y desactivación de Cosmos en modo automático

**El usuario que realiza los procesos de activación y desactivación debe tener privilegios de Administrador.**

Una vez instalada la licencia de Cosmos, ejecutar el **Asistente para el Registro** (fichero **register.exe**), que se encuentra ubicado en el directorio donde se ha instalado la licencia. Este fichero deberá ejecutarse además como Administrador, empleando el botón secundario del ratón (*Run As...*).


En la ventana que aparece activaremos el botón radio **Automático**:



Para completar la activación pulsaremos el botón **Siguiente**.

El sistema mostrará un mensaje indicando que la licencia se ha registrado satisfactoriamente.

Si el producto ya estuviese registrado y deseásemos darlo de baja (desactivarlo) la ventana que mostraría el **Asistente para el Registro** sería la siguiente:



Para finalizar la desactivación pulse el botón **Siguiente**.

**NOTA: Si la versión de Cosmos es inferior a la 5.4 este proceso no puede realizarse.**

## 2. Activación y desactivación de Cosmos en modo manual

**El usuario que realiza los procesos de activación y desactivación debe tener privilegios de Administrador. Este proceso será el que debe realizar si la versión de Cosmos que está instalando es inferior a la 5.4.**

Una vez instalada la licencia de Cosmos, ejecutar el **Asistente para el Registro** (fichero **register.exe**), que se encuentra ubicado en el directorio donde se ha instalado la licencia.

En la ventana que aparece activaremos el botón radio **Manual** y para continuar con el proceso pulsaremos el botón **Siguiente**.



El **Asistente para el Registro** devuelve un **CÓDIGO DE REGISTRO** (ver imagen) que el usuario deberá utilizar posteriormente para obtener la clave de activación de la licencia:



A continuación, el usuario deberá entrar a la web de BASE100 ([www.base100.com](http://www.base100.com)) y pulsar sobre el enlace **Activación de Licencias** que aparece en la página de inicio de la citada web.


El usuario accederá a la página **Activación/Desactivación de licencias en Windows**, donde dispone de enlaces para DAR DE ALTA (activar) o DAR DE BAJA (desactivar) una licencia.


### Activación/Desactivación de licencias en Windows


 [Guía para la activación y desactivación de licencias Cosmos.](#)  
 [Guía para la activación y desactivación de licencias MultiBase.](#)

Algunos de los productos comercializados por BASE100 necesitan activar la Licencia para poder trabajar con ella. Así, después de efectuar la instalación será necesario registrarla en la máquina en la que se va a utilizar. Para ello, ejecute el **Asistente para el Registro (register.exe)**. Este programa ofrece la posibilidad de efectuar el registro bien de forma manual o automáticamente.

Con el Código de Registro proporcionado por el programa, solicite a BASE100 la clave para activar la instalación:

  
 Por teléfono:  
 +34 91 353 18 15

  
 Por correo electrónico  
 (soporte@base100.com)

  
 Por Internet, a través de la página:  
[ALTA DE LICENCIA](#)

Este proceso deberá repetirse en cada uno de los puestos en los que se vaya a ejecutar esa Licencia, con independencia de que la tengan instalada en su disco duro o no, y solo podrá realizarse tantas veces como número de instalaciones admita esa Licencia.

---

#### DESACTIVACIÓN DE LICENCIAS

Para desactivar una instalación y poder instalarla en otra máquina ejecute de nuevo el **Asistente para el Registro (register.exe)** y seleccione la opción de desactivar. Comunique el código obtenido a BASE100 para disponer de una instalación posterior o hágalo directamente a través de la página de [BAJA DE LICENCIA](#).

**NOTA: Tenga en cuenta que si formatea su ordenador será necesario desactivar previamente su Licencia.**

## 2.1 Activación de la licencia

**El usuario que realiza los procesos de activación y desactivación debe tener privilegios de Administrador.**

**Este proceso será el que debe realizar si la versión de Cosmos que está instalando es inferior a la 5.4.**

Este proceso podrá realizarlo por teléfono, correo electrónico o a través del enlace ALTA DE LICENCIA, que mostrará la siguiente pantalla:



The screenshot shows a web form titled "Activación de licencias en Windows". On the left, there is an information icon and the text "Instrucciones". The form contains two input fields: "Licencia" with a sub-label "Número de licencia" and "Clave" with a sub-label "CLAVE". Below these fields is an "Enviar" button.

El usuario deberá rellenar los siguientes campos:

**Licencia.** Número de la licencia de Cosmos que ha instalado.

**Clave.** Código de registro proporcionado por el **Asistente para el Registro**.

Una vez completados estos campos deberá pulsar el botón **Enviar**. Automáticamente se mostrará en pantalla la **Clave de registro** o activación.

Esta clave es la que el usuario deberá introducir en el campo **Clave de registro** de la pantalla del **Asistente para el Registro**:



The screenshot shows a dialog box titled "Asistente para el registro de Cosmos". On the left, there is a large vertical text "BASE100". On the right, there is the Cosmos logo. The main content area is titled "Clave de registro" and contains the text "Introduzca la clave de registro correspondiente al código." Below this, it shows "Código de registro : GR18K-M18ED-8E8DF-1B8E5-HBV7P-2HM75" and "Clave de registro :" followed by an empty input field. At the bottom, there are "Siguiete" and "Salir" buttons.

A continuación se deberá pulsar el botón **Siguiete**.

## 2.2 Desactivación de la licencia

**El usuario que realiza los procesos de activación y desactivación debe tener privilegios de Administrador.**

**Este proceso será el que debe realizar si la versión de Cosmos que está instalando es inferior a la 5.4.**


Este proceso podrá realizarlo por teléfono, correo electrónico o a través del enlace BAJA DE LICENCIA, que mostrará la siguiente pantalla:



El usuario deberá rellenar los siguientes campos:

**Licencia.** Número de licencia que se desea desactivar.

**Clave.** Código de anulación que se muestra en la última pantalla del **Asistente para el Registro**:



**MUY IMPORTANTE:** Es imprescindible comunicar a BASE100 el CÓDIGO DE ANULACIÓN y el NÚMERO DE LICENCIA con el fin de dejar constancia de la desactivación. Si no se comunican estos datos el usuario no podrá registrar esa licencia en un nuevo PC.

Para finalizar el proceso pulsaremos el botón **Salir**.